

### Floating-Point Arithmetik

---

Diesmal packt die Assemblerecke ein Thema an, über das in amerikanischen und erst recht in deutschen Zeitschriften noch nicht viel zu lesen war. Es geht um die Routinen zum Rechnen mit Fließkommazahlen, die im "Mathe-ROM" fest in jedem Atari vorhanden sind.

Das ROM der Atari XL/XE Computer ist in drei vollkommen getrennte Programmpakete unterteilt: In das Betriebssystem, auf das wir in der Assemblerecke schon mehrfach zurückgegriffen haben, weiterhin das allseits bekannte Atari-Basic und schließlich noch das Mathematik-Paket. Letzteres wird in der Fachliteratur meist als Mathe-ROM oder FP-ROM bezeichnet, wobei FP für Floating Point oder Fließkommarechnung steht.

Dieses FP-ROM soll in der Assemblerecke genauer unter die Lupe genommen werden. Nicht so versierte Leser der Assemblerecke werden jetzt vielleicht fragen, wozu man so etwas überhaupt benötigt. Nun ja, die Assemblerbefehle des 6502-Prozessores enthalten nur Befehle zum Addieren und Subtrahieren von acht Bit breiten Binärzahlen, die einen Zahlenbereich von 0 bis 255 erlauben. Für viele Anwendungen ist dieser Bereich aber einfach zu klein. Stellen Sie sich nur vor, Sie wollen Ihre Haushaltskasse per Programm verwalten, dann dürften nicht mehr als DM 2.55 drin sein. Oder wenn Sie Ihren Atari gar bei wissenschaftlichen Berechnungen verwenden wollten, dann wären Sie mit diesem Zahlenbereich hoffnungslos verloren. Man hilft sich daher und baut aus den elementaren Rechenbefehlen der Maschinensprache komplexere Rechenoperationen auf, die mit einem größeren Zahlenbereich arbeiten können. Praktisch ist zu diesem Zweck die Darstellung mit Gleitkomma, die Sie bestimmt vom Taschenrechner her kennen.

Das Mathe-ROM ist nichts weiter als eine recht umfangreiche Sammlung von Unterprogrammen, die mit FP-Zahlen rechnen und diese auch in andere Darstellungen wandeln können. Die Leser der Assemblerecke haben bereits eine Anwendung solcher Umwandlungen kennengelernt: In der Ausgabe 11/85 wurden zwei Routinen des FP-ROMs verwendet, um Zahlen so umzuwandeln, daß sie auf dem Bildschirm ausgegeben werden können.

Der „prominenteste“ Benutzer des FP-ROMs ist das Atari-Basic, das dort alle Rechenoperationen mit Hilfe der Unterprogrammen des Mathe-Paketes durchführt. Da die Routinen (mit wenigen Ausnahmen) auch ohne Basic zur Verfügung stehen, können sie auch von anderen Programmiersprachen benutzt werden. Pascal und LOGO benutzen das FP-ROM, bei Forth und ACTION! kann das Mathe-Paket über die Erweiterungen angesprochen werden, Natürlich können wir die Fähigkeiten der Mathematik-Routinen auch in Assembler benutzen, dazu soll auch das Programmbeispiel nähere Erläuterungen geben.

Damit Ihre Erwartungen nicht zu hoch gespannt sind, muß gleich eines vorausgeschickt werden: Die Routinen des FP-ROMs sind durch die Bank ziemlich langsam. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum das Atari-Basic nicht eben ein Renner ist. Einige neuere Basic-Versionen für den Atari, darunter das Basic XE, bringen daher ihre eigenen, schnelleren FP-Routinen gleich selbst mit.

---

### Benutzung

---

Das FP-ROM liegt im Speicherbereich von \$D800 bis \$DFFF. Es belegt also 2 kByte ROM-Speicherplatz. Natürlich brauchen die Routinen auch etwas Speicherplatz im RAM, denn dort müssen Zwischenergebnisse und diverse Arbeitsregister Platz finden. Zu diesem Zweck sind gleich zwei Bereiche reserviert: In der ZeroPage ab Adresse \$D4 bis \$FF und in der Page 5 ab Adresse \$580 bis \$5FF. Eine besondere Bedeutung kommt den Adressen in der Zero-Page zu, denn dort befinden sich die beiden "Software Akkumulatoren" für die FP-Rechenoperationen. Diese beiden Akkus sind in Wirklichkeit je sechs aufeinander folgende Speicherzellen, die jeweils eine FP-Zahl aufnehmen können. Gerechnet wird dann, indem einer oder beide FP-Akkus geladen und die gewünschte Rechenoperation aufgerufen wird.

Die beiden Akkus heißen FR0 (ab \$D4) und FR1 (ab \$E0). Weiterhin gibt es noch die beiden Pointer FLPTR und INBUFF, deren Funktion später noch erklärt wird. Die einzelnen Funktionen des Mathematik-Paketes werden über festgelegte Einsprungadressen durch einen Unterprogramm sprung mit JSR aufgerufen. Diese Adressen sind tatsächlich in allen 8-Bit- Atari-Computern gleich, d. h. , ein Programm, das FP benutzt, läuft auf einem alten 400 genauso wie auf einem neuen 130XE. Im folgenden Abschnitt stehen nur die Namen der verwendeten Routinen, die genauen Einsprungadressen entnehmen Sie bitte dem Definitionsteil von Listing 1.

Zuerst drängt sich die Frage auf, wie die FP-Akkus mit einem bestimmten Wert geladen werden können. Dazu gibt es zwei Routinen, die eine FP-Zahl ab einer beliebigen Adresse in einen FP-Akku laden. Die Adresse wird im X(LSB) und im Y-Register (MSB) übergeben. Die Unterprogramme haben die Namen FLD0R (steht für Floating Load 0 via Register) und FLD1R und wirken auf Akku FR0 und FR1 je nach der Zahl im Namen. Ab der angegebenen Adresse wird eine gültige, 6 Byte lange FP-Zahl vermutet, die Adresse selbst wird im Zeiger FLPTR hinterlegt. Möchte man die gleiche Zahl nochmal laden, so kann man sich der Einsprungadressen FLD0P und FLD1P (Floating Load via Pointer) bedienen. Wie man eine FP-Zahl richtig im Speicher ablegt, können Sie im Kasten nachlesen.

Ganz analog läßt sich der Inhalt des FP-Akkus null mit FST0R und FST0P (via Pointer) im Speicher ablegen. Weiterhin gibt es das Unterprogramm FMOVE, mit dem der Inhalt von FR0 nach FR1 kopiert werden kann. Die Routine ZFR0 dient zum Löschen von FR0.

### Rechnen

---

Für die nachfolgende Rechenoperation müssen beide FP-Akkus zuvor mit den gewünschten Werten vorbesetzt werden, anschließend wird das jeweilige Unterprogramm aufgerufen. Alle Grundrechenarten sind vorhanden: Multiplikation mit FMUL, Division mit FDIV, Addition und Subtraktion von Gleitkommazahlen mit FADD und FSUB. Bei der Division wird FR0 durch FR1 geteilt und das Ergebnis in FR0 abgelegt, gleiches gilt für die Subtraktion .

Darüber hinaus gibt es noch einige Routinen, die nur ein Argument benötigen. Es handelt sich um den natürlichen Logarithmus (LOG), den Logarithmus zur Basis 10 (LOG10) und die entsprechenden Exponentialfunktionen zur Basis e (EXP) und zur Basis 10 (EXP10). Für alle Rechenroutinen gilt: Ist nach dem Aufruf das Carry-Flag gesetzt, so ist etwas schief gelaufen, d. h. der Zahlenbereich ist überschritten worden.

---

### Zahlenumwandlungen

---

Neben den reinen Rechenfunktionen gibt es noch eine Reihe von Hilfsprogrammen zur Umwandlung von verschiedenen Formen der Zahlendarstellungen. Interessant für den Assemblerprogrammierer sind die Funktionen FPI und IFP, die eine Umwandlung von 16Bit Integers in Gleitkommazahlen und zurück erlauben. Für IFP (Integer nach FP) wird die Integerzahl in die Speicherzeilen FR0 (\$D4, LSB) und FR0+1 (\$D5, MSB) eingetragen, nach dem Aufruf von IFP entsteht die FP-Darstellung FP-Akku 0. Genau umgekehrt arbeitet die Routine FPI, d.h., FP-Akku 0 wird vorbesetzt und danach kann die Integerzahl aus FR0 und FR0+1 entnommen werden.

Will man die Zahlen am Bildschirm ausgeben oder von der Tastatur einlesen, so braucht man eine Darstellung der Zahl im ATASCII-Code. Auch hier hilft das FP-ROM mit zwei Unterprogrammen. FASC wandelt eine Gleitkommazahl in FR0 in die entsprechende Darstellung im ATASCII-Code um. Das Ergebnis der Umwandlung ist im sogenannten Line-Buffer (LBUFF, ab \$580) zu finden, und als weitere Hilfe wird der Zeiger INBUFF (\$F3, \$F4) auf das erste Zeichen gerichtet. Das letzte Zeichen des erzeugten ATASCII-Strings ist markiert, indem sein höchstwertiges Bit auf eins gesetzt ist. Eine Routine zum Ausdruck eines solchen Strings ist in der Assemblerecke von CK 11/85 (Ausgabe von Zahlen) zu finden.

Umgekehrt ist eine Umrechnung vom ATASCII-Code in die FP-Darstellung mit der Routine AFP möglich. Die Adresse des Strings muß in INBUFF eingetragen werden. Zusätzlich kann noch ein Index CIX (in \$F2) vorgegeben werden. Das ist recht nützlich, wenn Sie z. B. wissen, daß in einer Eingabe die Zahl immer ab der 5. Position steht. In diesem Fall müssten Sie INBUFF auf den Anfang des Strings und CIX auf 5 setzen. Gewandelt wird so lange, bis ein Zeichen angehtroffen wird, das nicht mehr Teil der Zahl sein kann. Das Ergebnis wird in FR0 abgelegt. Ist das Carry-Flag nach AFP gesetzt, wurde kein verwertbares Zeichen gefunden.

### Trigonometrie

---

Ihnen ist vielleicht aufgefallen, daß trigonometrische Funktionen wie  $\sin(x)$  und  $\cos(x)$  bisher noch nicht erwähnt wurden. Der Grund ist naheliegend: Sie sind im FP-ROM nicht enthalten. Wahrscheinlich aus Platzgründen wurden diese Funktionen ins Atari-Basic mit aufgenommen und sind daher nicht in allen Fällen erreichbar. An dieser Stelle gleich eine Warnung: Wenn Sie in irgend einer Publikation für den Sinus eine Adresse von z.B. \$BE05 finden, dann Vorsicht! Je nach Revision des Basics kann diese Adresse anders sein. Bleibt natürlich die Frage, wie man denn nun zu einem Sinus kommen soll. Dazu dient die letzte der FP-Routinen PLYEVL, mit der Potenzreihen berechnet werden können. Wenn Sie mit der Mathematik auf Kriegsfuß stehen, empfehle ich Ihnen, den nächsten Abschnitt zu überlesen.

### Mathematik pur

---

Eine Potenzreihe ist eine Summe von unendlich vielen Produkten, die jeweils aus einem Faktor und einer Potenz der unabhängigen Variablen gebildet werden. Speziell der Sinus kann mit folgender Reihe berechnet werden:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Klar, daß man auch einem Computer nicht unendlich viele Reihenglieder zumuten kann. Man beschränkt sich daher je nach gewünschter Genauigkeit auf drei bis sechs Glieder, je mehr

---

man rechnet, um so genauer wird es, da die Reihe konvergiert. Mit PLYEVL kann man solche Reihen leicht berechnen. Man übergibt im Akku die Anzahl der Glieder und im X- (LSB) und Y-Register einen Zeiger, der auf den Anfang einer Tabelle mit den Koeffizienten (beginnend mit dem letzten  $F(n)!$ ) deutet. Wie man den Sinus und den Cosinus mit PLYEVL berechnet, können Sie aus den Unterprogrammen SIN und COS in Listing 1 ersehen. Einschränkend muß man zu diesen Routinen sagen, daß sie nur den ersten Quadranten berechnen, sonst wird eine Fallunterscheidung nötig. Außerdem werden nur drei Glieder berechnet, wodurch die Genauigkeit etwas vermindert wird (Basic berechnet sechs!).

### Gleitkomma unter der Lupe

Die Darstellung einer Zahl mit Gleitkomma ist Ihnen sicherlich vom Taschenrechner her geläufig. Dieses Zahlenformat bietet den Vorteil, daß sowohl sehr große als auch sehr kleine Zahlen mit gleichbleibender Genauigkeit dargestellt werden können. Fließkommazahlen bestehen aus zwei Teilen: dem Exponenten und der Mantisse.

Um von einer normal dargestellten Zahl in das Gleitkommaformat zu kommen, verschiebt man das Komma an eine zuvor festgelegte Stelle und merkt sich dabei, wie oft und in welcher Richtung die Verschiebung vorgenommen wurde. Diese Anzahl der Verschiebungen notiert man anschließend im Exponenten. Eine solche Verschiebung entspricht genau einer Multiplikation bzw. Division mit 10, daher spricht man von einem Exponenten zur Basis 10.

Beim Atari wurde eine etwas andere Definition benutzt, der Exponent ist hier zum Beispiel 100. Das bedeutet konkret, daß das Komma immer zwei Stellen verschoben werden muß, wenn der Exponent um 1 erhöht wird. Dazu ein Beispiel (das E hinter den Zahlen steht für "100 hoch"):

$$12345.678 = 123.45678 \text{ E}+1 = 1.2345678 \text{ E}+2$$

Die letzte Darstellung ist die im Atari verwendete Normalform. Das Komma wird so verschoben, daß entweder eine oder zwei Ziffern noch links davon stehen. Im obigen Fall bleibt nur die Eins vor dem Komma, denn bei nochmaliger Verschiebung würde der Teil vor dem Komma zu Null. Ist die Zahl kleiner als eins, so wird der Exponent entsprechend negativ:

$$0.00123456 = 0.123456 \text{ E}-1 = 12.3456 \text{ E}-2$$

Um positive und auch negative Exponenten in einem einzigen Byte unterzubringen, bedient man sich eines Tricks. Man addiert zum Exponenten immer 64 und hat somit einen Zahlenbereich von -64 bis +63. Das würde reichen, um Zahlen mit 126 Nullen vor dem Komma bzw. 128 Nullen nach dem Komma darzustellen. Tatsächlich benutzt werden allerdings nur Zahlen mit den Absolutbeträgen von 10 hoch 98 bis 10 hoch minus 98. Wie Sie sich leicht überlegen können, kommt der Exponent in diesem Format mit nur 7 Bit aus und man kann das höchstwertige Bit des Exponentenbytes noch heranziehen, um das Vorzeichen der ganzen Zahl (nicht zu verwechseln mit dem Vorzeichen des Exponenten!) zu verschlüsseln. Null bedeutet hier positiv, eins heißt, daß die Zahl negativ ist.

Die Mantisse, damit bezeichnet man die Zifferninformation der Zahl, wird beim Atari im BCD-Code dargestellt. BCD steht für "binär codierte Dezimalziffer" und ist an sich eine recht einfache Sache. Immer zwei dezimale Ziffern werden in einem Byte zusammengefasst und als hexadezimale Zahl betrachtet:

53 dez. in BCD: \$53 (hex.)

Insgesamt sind fünf Byte für die Mantisse einer Gleitkommazahl vorgesehen, das heißt, daß bis zu 10 Ziffern eingetragen werden können. Die beiden obigen Beispiele sehen dann so aus:

+ 12345.678 wird zu \$42 \$01 \$23 \$45 \$67 \$80  
- 0.00123456 wird zu \$BE \$12 \$34 \$56 \$00 \$00

Das jeweils erste Byte ist der Exponent, im ersten Fall  $64+2=66$  (\$42) und bei der negativen Zahl  $64-2+128=190$  (\$BE). Die Ziffern können dank des BCD-Codes direkt als Hex-Ziffern übernommen werden. Einige zusätzliche Beispiele finden Sie auch im Listing 1. Interessant ist vielleicht noch, daß durch die Darstellung mit Exponenten zur Basis 10 die Genauigkeit der Fließkommazahlen im Atari zwischen neun und zehn Dezimalstellen schwankt. Sie beträgt maximal neun Ziffern, wenn vor dem Komma nur eine Stelle besetzt ist (z. B. die obige positive Zahl) und maximal zehn Ziffern, wenn zwei Stellen vor dem Komma bleiben (vgl. mit der obigen negativen Zahl). Eine Sonderstellung nimmt die Darstellung der Null ein, hier sind alle sechs Byte Null.

Peter Finzel

## Beispiel Kreise

---

Um Ihnen das Rechnen mit dem FP-ROM etwas näher zu bringen, finden Sie in Listing 1 ein längeres Beispiel eines Assemblerprogrammes, das Gleitkommaarithmetik benutzt. Es kann vom Basic mit  $X = \text{USR}(28672, \text{XM}, \text{YM}, \text{RAD})$  aufgerufen werden und zeichnet einen Kreis mit dem Radius RAD um den Mittelpunkt XM, YM. Vorher muß ein GRAPHICS-Befehl erfolgen und die Zeichenfarbe mit COLOR eingestellt werden. Ein Demo finden Sie in Listing 2, das auch das Assemblerprogramm als Basic-Loader enthält. Erwarten Sie aber bitte nicht, daß die Kreise blitzschnell gezeichnet werden, denn wie gesagt, ist das FP-ROM nicht gerade von der schnellen Truppe. Aber ein bisschen flotter als in Basic geht's schon. Da das Programm hauptsächlich Demo-Charakter hat, ist es nicht gegen Überschreiben durch Basic geschützt. Sie sollten deshalb darauf achten, daß Ihr Basic-Programm nicht zu lange wird (bis \$7000). Sicherlich wird Ihnen dieses Programm den Umgang mit den FP-Routinen näherbringen. Zum Beispiel wird gezeigt, wie man zwei FP-Zahlen vergleicht: Einfach voneinander subtrahieren und das Bit 7 der Speicherzelle FRO mit BPL oder BMI prüfen. Einfach aber wirksam!

Das Programm wurde mit dem ATMAS-II Makroassembler geschrieben und benutzt die Möglichkeit des Offsets. Mit `ORG $7000, $A800` wird das Programm so assembliert, daß es ab Adresse \$7000 lauffähig ist. Es wird während der Assemblierung aber im freien Speicherbereich ab \$A800 abgelegt. Im Monitor kann es dann mit der INTO-Option so abgespeichert werden, daß es beim erneuten Laden (z. B. mit DOS) an die richtige Adresse gelangt. Auf diese Weise kann man mit ATMAS-II Programme für jeden beliebigen Speicherbereich schreiben. Mit einigem Geschick ist es sogar möglich, Programme ins RAM parallel zum Betriebssystem zu bekommen.

Das Demoprogramm berechnet ein Achtel eines Kreisbogens, der achtmal gespiegelt wird, um einen vollständigen Kreis zu bekommen. Die Koordinaten werden über  $X = R * \cos(a)$  und  $Y = R * \sin(a)$  berechnet, wobei der Winkel a von Null auf 45 Grad (PIM im Bogenmaß) erhöht wird. Als Schrittweite für den Winkel wird  $1/R$  (im Bogenmaß) genommen, damit ergibt sich ein geschlossener Kreis ohne Löcher.

Peter Finzel

---

Peter's Assemblerecke 12 - Floating Point Arithmetik (04-05/86)

```

*****
* KREISE ZEICHNEN MIT FLOATING POINT
* AUFRUF: X=USR (ADR,XM,YM,RADIUS)
* ASSEMBLER: ATMAS-II
* PETER FINZEL 1986
*****
*
* EINSPRUNGADRESSEN DES FP-ROMS:
*
AFP      EQU  $D800      ATASCII NACH FP
FASC     EQU  $D8E6      FP NACH ATASCII
IFP      EQU  $D9AA      INTEGER NACH FP
FPI      EQU  $D9D2      FP ZU INTEGER
FSUB     EQU  $DA60      SUBTRAKTION
FADD     EQU  $DA66      ADDITION
FMUL     EQU  $DADB      MULTIPLIKATION
FDIV     EQU  $DB28      DIVISION
FLD0R    EQU  $DD69      FR0 VIA REGISTER LADEN
FLD0P    EQU  $DD8D      FR0 VIA POINTER LADEN
FLD1R    EQU  $DD98      FR1 VIA REGISTER LADEN
FLD1P    EQU  $DD9C      FR1 VIA POINTER LADEN
FST0R    EQU  $DDA7      FR0 VIA REGISTER SPEICHERN
FST0P    EQU  $DDAB      FR0 VIA POINTER SPEICHERN
FMOVE    EQU  $DDB6      FR0 NACH FR1 KOPIEREN
PLYEVL   EQU  $DD40      POTENZREIHE BERECHNEN
EXP      EQU  $DDC0      EXPONENTIALFUNKTION E^X
EXP10    EQU  $DDCC      EXPONENTIALFKT. 10^X
LOG      EQU  $DEC0      NATUERLICHER LOGARITHMUS
LOG10    EQU  $DED1      ZEHNER-LOGARITHMUS
ZFR0     EQU  $DA44      FR0 LOESCHEN
*
* ARBEITSREGISTER DER FP-ROUTINEN
*
FR0      EQU  $D4        FP-AKKU 0
FLPTR    EQU  $FC        ZEIGER (POINTER)
DEGFLG   EQU  $FB        0: BOGENMASS, 6: GRAD
*
* ATARI-SYSTEMKONSTANTE
*
ICCOM    EQU  $342       IOCB-KONSTANTE
ICBL    EQU  $348
ICBLH    EQU  $349
CIOV     EQU  $E456      CIO-EINSPRUNG
CPBIN    EQU  $0B       PUT BINARY
ROWCRS   EQU  $54       CURSORZEILE
COLCRS   EQU  $55       CURSORSPALTE
COLOR    EQU  $C8       COLOR-WERT VON BASIC
*
*****
* PLOT-ROUTINE FUER KREIS
*****
*
*          ORG  $7000,$A800    LAEUFT AB $7000
*
FPKREIS  PLA
          LDA  #0             ARGUMENTE
          STA  DEGFLG         BOGENMASS
          PLA                 EINSCHALTEN
          STA  FR0+1          'X' VOM STACK
          PLA
          STA  FR0
          JSR  IFP             IN FP WANDELN
          LDX  #XMFP          UND SPEICHERN
          LDY  #XMFP/256
          JSR  FST0R          VIA REGISTER
          PLA
          STA  FR0+1          'Y' VOM STACK
          PLA
          STA  FR0
          JSR  IFP             IN FP
          LDX  #YMFP
          LDY  #YMFP/256
          JSR  FST0R
          PLA
          STA  FR0+1          'R' VOM STACK
          PLA
          STA  FR0
          JSR  IFP
          LDX  #RADFP
          LDY  #RADFP/256
          JSR  FST0R
*
*
* 1/R FUER SCHRITTWEITE DES WINKELS
*
          JSR  FMOVE
          LDX  #EINS          EINS IN FP-
          LDY  #EINS/256      DARSTELLUNG
          JSR  FLD0R          IN FR0
          JSR  FDIV          DIVIDIEREN
          LDX  #STEPFP        SCHRITTWEITE
          LDY  #STEPFP/256    MERKEN
          JSR  FST0R

```

Peter's Assemblerecke 12 - Floating Point Arithmetik (04-05/86)

```

*
** SCHLEIFENZAehler AUF NULL
*
        JSR ZFR0           FR0 LOESCHEN
        LDX #GRADFP
        LDY #GRADFP/256
        JSR FST0R

*
** SCHLEIFE
*
SCHLEIF  LDX #GRADFP           ZUERST DEN
        LDY #GRADFP/256       SINUS BERECHNEN
        JSR FLD0R
        JSR SIN
        LDX #RADFP           MAL RADIUS
        LDY #RADFP/256       Y=SIN(X)*R
        JSR FLD1R
        JSR FMUL
        LDX #YFP
        LDY #YFP/256
        JSR FST0R           ALS Y SPEICHERN

*
** Y=cos(x)*R
*
        LDX #GRADFP           DANN COSINUS
        LDY #GRADFP/256       BERECHNEN
        JSR FLD0R
        JSR COS
        LDX #RADFP           MIT RADIUS
        LDY #RADFP/256       MULTIPLIZIEREN
        JSR FLD1R
        JSR FMUL
        LDX #XFP
        LDY #XFP/256
        JSR FST0R

*
        JSR PLOT4           4 PUNKTE PLOTTEN

*
** JETZT DIE X UND Y-WERTE VERTAUSCHEN
** DAMIT WIRD DER KREIS AUS INSGESAMT
** 8 SEGMENTEN ZU JE 45 GRAD GEBILDET.
*
KYTSCH  LDX #5
        LDA XFP,X
        PHA
        LDA YFP,X
        STA XFP,X
        PLA
        STA YFP,X
        DEX
        BPL KYTSCH
        JSR PLOT4           NOCHMAL 4 PUNKTE

*
** STEP-WERT ZUM MOMENTANEM WINKEL
** ADDIEREN: GRAD=GRAD+STEP
*
        LDX #GRADFP
        LDY #GRADFP/256
        JSR FLD0R           WINKEL LADEN
        LDX #STEPFP
        LDY #STEPFP/256    SCHRITTWEITE
        JSR FLD1R           LADEN
        JSR FADD            ADDIEREN
        LDX #GRADFP        UND WIEDER
        LDY #GRADFP/256    SPEICHERN
        JSR FST0R
        JSR FMOVE

*
** IST GRAD SCHON GROESSER ALS PI/4?
*
        LDX #PIVIER           WINKEL STEHT
        LDY #PIVIER/256      NOCH IN FR1
        JSR FLD0R           PI/4 IN FR0
        JSR FSUB            PI/4 - GRAD
        LDA FR0             ERGEBNIS < 0?
        BMI ENDE           JA, ENDE'
        JMP SCHLEIF        WEITER - >

*
ENDE    RTS                ZU BASIC
*
*
*****
* UNTERPGM. PLOTTET 4 PUNKTE DES KREISES
*****
PLOT4  LDA #0
        JSR SEG PLOT
        LDA #$40
        JSR SEG PLOT
        LDA #$80
        JSR SEG PLOT
        LDA #$C0
        JSR SEG PLOT
        RTS

```

## Peter's Assemblerecke 12 - Floating Point Arithmetik (04-05/86)

```

*
*****
* UNTERPROGRAMM ZUM PLOTTEN EINES KREISPUNKTES
* FLAG BESTIMMT, OB XM+X ODER XM-X BZW/
* YM+Y ODER YM-Y
* BERECHNET WIRD.
*****
*
SEG1    STA  FLAG           FLAG MERKEN
        LDX  #XFP
        LDY  #XFP/256      X UND XM LADEN
        JSR  FLD1R
        LDX  #XMFP
        LDY  #XMFP/256
        JSR  FLD0R        ADDIEREN ODER
                        SUBTRAHIEREN
        BIT  FLAG
        BUS  SUB1
        JSR  FADD
        JMP  SEG1
SUB1    JSR  FSUB
SEG1    JSR  FPI          ERGEBNIS IN INTEGER
*
        LDA  FR0          SPALTE EINTRAGEN
        STA  COLCR5
        LDA  FR0+1
        STA  COLCR5+1
*
* Y-KOORDINATE BESTIMMEN
*
        LDX  #YFP        Y UND YM LADEN
        LDY  #YFP/256
        JSR  FLD1R
        LDX  #YMFP
        LDY  #YMFP/256
        JSR  FLD0R
        BIT  FLAG        ADDIEREN OD.
                        SUBTRAHIEREN?
        BMI  SUB2
        JSR  FADD
        JMP  SEG2
SUB2    JSR  FSUB
SEG2    JSR  FPI
*
        LDA  FR0+1      >255??
        BNE  KEINPLT    NICHT ERLAUBT!
        LDA  FR0        IN CURSORZEILE
        STA  ROWCR5    EINTRAGEN
*
* ES FOLGT DER PLOT-BEFEHL
*
        LDX  #$60        IOCB #6
        LDA  #CPBIN      PUT BINARY
        STA  ICCOM,X
        LDA  #0          EIN PUNKT
        STA  ICBLH,X
        LDA  ICBLH,X
        STA  COLOR      AKTUELLE FARBE
        JSR  CIOU
KEINPLT RTS
*
*****
* BERECHNEN DES SINUS NACH DER FUNKTIONENREIHE
* SIN(X)=X*(1 - X^2/3! + X^4/5! - ...)
* ABRUCH NACH DEM 3. GLIED
*****
*
SIN     LDX  #FPHILF
        LDY  #FPHILF/256
        JSR  FST0R      ARGUMENT MERKEN
        JSR  FMOVE      NACH FR1
        JSR  FMUL ARGUMENT QUADRIEREN
        LDA  #3         3 GLIEDER
        LDX  #SINKOEF   KOEFFIZIENTEN-
        LDY  #SINKOEF/256 TABELLE
        JSR  PLYEVL     POTENZREIHE P(X*X)
        LDX  #FPHILF   ARGUMENT LADEN
        LDY  #FPHILF/256
        JSR  FLD1R
        JSR  FMUL      UND: X*P(X*X)
        RTS

```

Peter's Assemblerecke 12 - Floating Point Arithmetik (04-05/86)

```

*
* DIE KOEFFIZIENTENTABELLE DER SINUSREIHE
* ALS BRUECHE: 1/120, -1/6, 1
*
SINKOEF  DFB $3E,$83,$33,$33,$33,$33
EINS     DFB $BF,$16,$66,$66,$66,$67
*
*****
* BERECHNUNG DES COSINUS NACH DER FUNKTIONEN-
* REIHE COS(X)=1 - X^2/2! + X^4/4! ...
* ABRUCH NACH DEM DRITTEN GLIED
*****
*
COS      JSR FMOVE      ARGUMENT
        JSR FMUL QUADRIEREN
        LDA #3          3 KOEFFIZIENTEN
        LDX #COSKOEUF  TABELLE DER
        LDY #COSKOEUF/256 KOEFFIZIENTEN
        JSR PLYEVL     POTENZREIHE
        RTS            FERTIG
*
* KOEFFIZIENTENTABELLE DES COS
* ALS BRUECHE: 1/24, 1/2, 1
*
COSKOEUF DFB $3F,$04,$66,$66,$66,$67
        DFB $BF,$50,$00,$00,$00,$00
        DFB $40,$01,$00,$00,$00,$00
*
* 1/4 * PI (45 GRAD) IN FP-DARSTELLUNG
*
PIVIER   DFB $3F,$78,$53,$98,$16,$34
*
FLAG     DFB 0          MERKER F. VERSCHIEDENE ZWECKE
*
RADFP    ORG **6       SPEICHERPLATZ FUER
GRADFP   ORG **6       FP-VARIABLE
STEPFP   ORG **6
XMFP     ORG **6
YMFP     ORG **6
XFP      ORG **6
YFP      ORG **6
FPHILF   ORG **6
*

```

## Peter's Assemblerecke 12 - Floating Point Arithmetik (04-05/86)

---

```
100 REM *****
110 REM * LISTING 2: Basic-Loader *
120 REM * DEMO ZUM KREISPROGRAMM *
130 REM * P. FINZEL 1986 *
150 REM *****
200 GOSUB 30000
210 KREIS=28672
300 GRAPHICS 8+16:COLOR 1
310 FOR R=5 TO 50 STEP 5
320 X=USR(KREIS,159,R,R)
330 X=USR(KREIS,159,191-R,R)
340 X=USR(KREIS,159-R,95,R)
350 X=USR(KREIS,159+R,95,R)
360 NEXT R
400 GOTO 400
30000 REM * KREIS-ROUTINE
30010 S=0:RESTORE 30100
30020 FOR A=28672 TO 29093:READ D:POKE A,D:S=S+D:NEXT A
30030 IF S<>52984 THEN ? "DATEN-FEHLER ! ":STOP
30090 RETURN
30100 DATA 104,169,0,133,251,104,133,213,104,133,212,32,170,217,162
30110 DATA 184,160,113,32,167,221,104,133,213,104,133,212,32,170,217
30120 DATA 162,190,160,113,32,167,221,104,133,213,104,133,212,32,170
30130 DATA 217,162,166,160,113,32,167,221,32,182,221,162,119,160,113
30140 DATA 32,137,221,32,40,219,162,178,160,113,32,167,221,32,68,218
30150 DATA 162,172,160,113,32,167,221,162,172,160,113,32,137,221,32
30160 DATA 74,113,162,166,160,113,32,152,221,32,219,218,162,202,160
30170 DATA 113,32,167,221,162,172,160,113,32,137,221,32,125,113,162
30180 DATA 166,160,113,32,152,221,32,219,218,162,196,160,113,32,167
30190 DATA 221,32,207,112,162,5,189,196,113,72,189,202,113,157,196
30200 DATA 113,104,157,202,113,202,16,239,32,207,112,162,172,160,113
30210 DATA 32,137,221,162,178,160,113,32,152,221,32,102,218,162,172
30220 DATA 160,113,32,167,221,32,182,221,162,159,160,113,32,137,221
30230 DATA 32,96,218,165,212,48,3,76,83,112,96,169,0,32,228,112,169
30240 DATA 64,32,228,112,169,128,32,228,112,169,192,32,228,112,96
30250 DATA 141,165,113,162,196,160,113,32,152,221,162,184,160,113
30260 DATA 32,137,221,44,165,113,112,6,32,102,218,76,3,113,32,96,218
30270 DATA 32,210,217,165,212,133,85,165,213,133,86,162,202,160,113
30280 DATA 32,152,221,162,190,160,113,32,137,221,44,165,113,48,6,32
30290 DATA 102,218,76,42,113,32,96,218,32,210,217,165,213,208,24,165
30300 DATA 212,133,84,162,96,169,11,157,66,3,169,0,157,72,3,157,73
30310 DATA 3,165,200,32,86,228,96,162,208,160,113,32,167,221,32,182
30320 DATA 221,32,219,218,169,3,162,107,160,113,32,64,221,162,208
30330 DATA 160,113,32,152,221,32,219,218,96,62,131,51,51,51,51,191
30340 DATA 22,102,102,102,103,64,1,0,0,0,0,32,182,221,32,219,218,169
30350 DATA 3,162,141,160,113,32,64,221,96,63,4,102,102,102,103,191
30360 DATA 80,0,0,0,0,64,1,0,0,0,0,63,120,83,152,22,52,0
```